


## A robotfűnyíró alapszoftver frissítése

Ha egy lefelé mutató nyíl jelenik meg a Roboyagi alkalmazásban, akkor szoftverfrissítés szükséges.




**Ajánlott körülmények:** Roboyagi a töltőállomáson van, és a töltőállomás világító kijelzője zölden villog. A telefon a fűnyíró mellett van, és teljesen fel van töltve.

## Az alapszoftver frissítés lépései:

**1 lépés)** A fűnyírónak Wi-Fi hot spot-ot kell létrehoznia. Az alkalmazás leírja a szükséges lépéseket:


Pairing Mower 1/5



1. Choose Settings on the ROBOYAGI menu
2. Select Advanced Settings
3. Select Firmware Update
4. Select YES
5. Enter PIN, then Re-Enter PIN
6. When ROBOYAGI screen shows Bootloader Mode, press NEXT on this App to proceed


BACK
NEXT

A lépések a Roboyagi fűnyíró képernyőjén:



**2 lépés)** A fűnyíró létrehozta a „ROBOYAGI” nevű hotspotot, nincs szükség jelszóra. A telefont közvetlenül a fűnyíróval kell párosítania. Használja telefonja WiFi menüjét a ROBOYAGI hotspot kiválasztásához és csatlakozásához. A csatlakozás után válassza a NEXT lehetőséget az alkalmazásban való folytatáshoz. Ezután nyomja meg az INSTALL gombot.

Pairing Mower 2/5




Your phone needs to connect to a temporary Wi-Fi hotspot on your ROBOYAGI

Go to the Wi-Fi Settings on your phone and choose the ROBOYAGI network.

BACK
NEXT


Pairing Mower 3/5



The ROBOYAGI mower update is ready to install.

CANCEL
INSTALL

Pairing Mower 4/5



User Panel firmware 42 %


Update in Progress.

Please keep your phone next to ROBOYAGI.

Do not turn off ROBOYAGI during the update process.

The update process may take up to 15 minutes

Pairing Mower 5/5



You have successfully updated ROBOYAGI. Please restart ROBOYAGI to complete the update.

FINISH

A telepítés befejezéséhez kapcsolja be újra a fűnyírót.

Ha a frissítés bármilyen okból meghiúsul, újraindíthatja a fűnyírót, és üres képernyő jelenik meg. Az üres képernyő automatikusan Wi-Fi párosítási módba kapcsolja a fűnyírót. Indítsa újra a frissítési folyamatot az alkalmazáson, majd folytassa közvetlenül a 2. lépéssel.